## Instalar RDC (Remote Desktop Connection)- Windows

### Windows 7/Vista/XP/8/10

- 1. Clicar no botão Iniciar do Windows e digitar Conexão de Área de Trabalho Remota (se seu SO estiver configurado para português) ou Remote Desktop Connection (se seu SO estiver configurado para inglês).
- 2. Selecione com duplo clique o ícone do aplicativo, que já é nativo do Windows.



#### Aplicativo em Windows 7/Vista.



Aplicativo em Windows 10.

Aplicativo em Windows XP.

3. O ícone do aplicativo aparece na Área de Trabalho.

|                         | Cone                          | ião de<br><b>de Tr</b>              | abalh         | o Rei   | mot  | a |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------|------|---|
| 00                      |                               |                                     |               | • 110   |      |   |
| Computado               | r: Exemplo                    | : computador.fa                     | brikam.com    | ~       |      |   |
| lome de u               | suário: Ne                    | nhum especifica                     | ido           |         |      |   |
| ) campo di<br>Iome comp | e nome do ci<br>ileto de comp | omputador está i<br>outador remoto. | em branco. Di | gite um |      |   |
|                         |                               |                                     |               |         | 2750 |   |

- Ao clicar em Mostrar opções, é possível configurar algumas opções da conexão remota, como a qualidade de cores, tamanho do vídeo e ativar/desativar recursos, como áudio e transferência de arquivos. Por padrão:
  - A tela do servidor ocupa a tela toda do seu computador;
  - A qualidade da imagem é a mais alta possível;
  - Transferência de áudio está habilitada, transferência de arquivos NÃO (veja passo 5).

| 퉣 Con | exão de Área de Trabalho Re   | mota  | _                                       |                    | ×  |
|-------|---|---|---|--------------------|----|
| 4     | Conexão de Area de Tr   | abalh   | io Rei                                  | mot                | а  |
| Geral | Exibição Recursos Locais<br>jurações de logon<br>Digite o nome do computa<br>Computador: Exemplo: co<br>Nome de usuário:<br>O campo de nome do com<br>nome completo de comput | Experiência<br>dor remoto.<br>:omputador.fa<br>putador está<br>ador remoto. | Avançado<br>abrikam.com<br>em branco. I | <br>Digite um      |    |
|       | gurações de conexão<br>Salve as configurações da<br>ou abra uma conexão salv<br>Salvar S  | ı conexão atu<br>a.<br>alvar como   | ual em um arc                           | quivo RDI<br>Abrir | P  |
| 🔶 Oc  | ultar Opções  |   | Conectar                                | Aju                | da |

| 퉣 Conexão de Área de Trabalho Remota   | -                            |                | ×  |
|--|------------------------------|----------------|----|
| Conexão de<br>Área de Trabalh  | o Re                         | mot            | а  |
| Geral Exibição Recursos Locais Experiência   | Avançado                     |                |    |
| Configuração de vídeo  |                              |                |    |
| Escolha o tamanho da sua área de traba<br>usar a tela inteira, arraste o controle des<br>máximo à direita. | alho remota.<br>Iizante ao p | . Para<br>onto |    |
| Pequena  | Grande                       |                |    |
| l ela inteira  |                              |                |    |
| Usar todos os meus monitores para a  | a sessão ren                 | nota           |    |
| Cores  | ~ .                          |                |    |
| Escolha a intensidade de cores da sessa  | ao remota.                   |                |    |
| Alta Qualidade (32 bits) V   |                              |                |    |
| ☑ Exibir a barra de conexão quando eu usar a tela in   | nteira                       |                |    |
| Ocultar Opções   | Conectar                     | Aju            | da |



5. Para habilitar transferência de arquivos, vá em **Recursos Locais**, depois **Dispositivos e Recursos Locais** e clique em **Mais**. Selecione o botão **Unidades** e OK. Agora vamos à conexão.

| 駶 Conexão de Área de Trabalho Remota   | $\times$ |
|--|----------|
| Conexão de<br>Área de Trabalho Remota  |          |
| Dispositivos e recursos locais   |          |
| Escolha os dispositivos e recursos deste computador que deseja usar<br>na sessão remota. |          |
| Cartões inteligentes   |          |
| Disco Local (C:)   |          |
| ☐ Unidades às quais será feita uma conexão mais tarde                                    |          |
|  |          |
| OK Cancela   | 16       |

OBSERVAÇÃO: ANTES DE SE CONECTAR AO SERVIDOR, TENHA CERTEZA DE QUE ESTÁ CONECTADO À REDE USPNET SEM FIO, SEJA DE FORMA DIRETA OU POR VPN (SEGUIR O TUTORIAL "Instalar e operar Cisco AnyConnect – VPN\_Windows).

 Voltando na aba Geral, pode clicar em Ocultar Opções e colocar o nome do computador remoto. Este nome é em formato de DNS: sel0431.ddns.net A seguir, clique em Conectar.

| 퉣 Conexão de Área de Trabalho Remota   | -        |      | ×  |
|--|----------|------|----|
| Conexão de<br>Área de Trabalho   | Re       | mot  | а  |
| Computador: sel0431.ddns.net<br>Nome de usuário: MicrosoftAccount\NIVEL<br>Suas credenciais serão exigidas quando você se conect | ∼<br>ar. |      |    |
| Mostrar <u>O</u> pções Con   | ectar    | Ajud | da |

7. Uma outra tela aparece pedindo as credenciais para conexão, conforme abaixo.

| Enter your   | credentials                                    |  |
|--------------|--|--|
| These creden | tials will be used to connect to 192.168.15.3. |  |
| 8            | User name<br>Password<br>Domain:               |  |
| Rem          | ember my credentials                           |  |

8. O User name e Password dependem da prática do seu grupo. Coloque e clique em OK.

# Nível:

User name: NIVEL

Password: uspsel431

### **Temperatura:**

User name: TEMPERATURA

Password: uspsel431

#### Vazão:

User name: VAZAO

Password: uspsel431

## Supervisão:

User name: SUPERVISAO

Password: uspsel431

| Windows Securit               | ty  | ×  |
|-------------------------------|---|----|
| Enter your of These credentia | credentials<br>als will be used to connect to 192.168.15.3. |    |
| 8                             | TEMPERATURA   |    |
| Reme                          | mber my credentials   |    |
|                               | OK Cance  | el |

9. Uma mensagem de aviso pode aparecer, basta clicar em **Don't ask me again for** connections to this computer e Yes.

| semote Desktop Connection X   |
|---|
| The identity of the remote computer cannot be verified. Do you want to connect anyway?  |
| The remote computer could not be authenticated due to problems with its<br>security certificate. It may be unsafe to proceed. |
| Certificate name  |
| Name in the certificate from the remote computer:<br>Usuario-PC   |
| Certificate errors  |
| The following errors were encountered while validating the remote<br>computer's certificate:                                  |
| 1 The certificate is not from a trusted certifying authority.   |
| Do you want to connect despite these certificate errors?  |
| Don't ask me again for connections to this computer   |
| View certificate Yes No   |

10. A conexão é então iniciada. Para encerrá-la basta fazer logoff (RECOMENDADO) ou clicar no "x" presente na parte superior da tela.

**Observações:** 

- A conexão remota estará disponível às sextas-feiras, das 8:30 12:00 e 14:00 – 18:00.
- Será possível abrir apenas uma sessão por usuário. Essa sessão terá duração de 2:00 no máximo. Ao atingir o limite, ela será interrompida automaticamente.
- Caso sua sessão não seja iniciada pois outra está aberta, aguarde.
- Caso a seguinte mensagem apareça, significa que há outro usuário conectado. Aguarde o fim da sessão.

| 8 | Para fazer logon neste computador remoto, é necessário receber o direito Permitir logon pelos<br>Serviços de Terminal. Por padrão, os membros do grupo Administradores têm esse direito. Caso você<br>não seja membro desse grupo ou de outro que tenha esse direito, ou se o grupo Administradores não<br>tiver esse direito, ele deverá ser atribuído a você manualmente. |
|---|---|
|   | OK  |